



# SURE Cleaner & Degreaser SD

## Sgrassatore energico in SmartDose. Conforme ai requisiti CAM 2021 in ambito civile e sanitario.

### Descrizione

SURE Cleaner & Degreaser fa parte di una linea esclusiva di prodotti professionali per tutte le esigenze di pulizia quotidiana, a base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile. SURE Cleaner & Degreaser è uno sgrassatore energico concentrato per la pulizia di tutte le superfici di cucina molto sporche quali attrezzature, cappe, piani cottura e banchi di preparazione. E' inoltre adatto alla rimozione di sporco pesante dai pavimenti e alla deceratura.

### Caratteristiche principali

- Specifico per la pulizia di superfici molto sporche
- Altamente efficace sullo sporco grasso
- Senza profumo e coloranti
- Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili
- 100% biodegradabile e decomposto da processi naturali
- Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori

### Benefici

- Formula concentrata con eccellenti costi in uso
- Controllo dei costi e dei dosaggi grazie al sistema SmartDose di Diversey
- Pulisce lo sporco grasso e incrostato lasciando le superfici pulite splendide
- Riduce l'impatto ambientale
- Durante l'uso il prodotto non necessita di DPI

### Modalità d'uso

SURE Cleaner & Degreaser è disponibile con il sistema SmartDose per controllare il dosaggio nei flaconi e nei secchi.

#### Metodo spray:

1. Riempire il flacone con 750 ml d'acqua.
2. Ruotare la testa dosatrice gialla sulla posizione flacone: tirare verso l'alto la pompa, poi spingere verso il basso per erogare l'esatta dose di prodotto. Agitare delicatamente il flacone prima dell'uso.
3. Rimuovere eventuali residui prima di applicare la soluzione.
4. Spruzzare il prodotto su un panno e pulire la superficie.
5. Risciacquare con acqua le superfici a contatto con alimenti e lasciare asciugare.

#### Metodo secchio:

1. Riempire un secchio con acqua.
2. Ruotare la testa dosatrice gialla sulla posizione secchio: tirare verso l'alto e spingere verso il basso per erogare l'esatta dose di prodotto. Utilizzare una dose per un secchio di 3.5 L d'acqua. Per sporco ostinato, utilizzare due dosi in un secchio da 5 L.
3. Rimuovere eventuali residui prima di applicare la soluzione.
4. Applicare il prodotto e procedere alla pulizia delle superfici utilizzando un panno, una spazzola o un mop.
5. Lasciare asciugare

#### Pulizia dei pavimenti:

1. Riempire il secchio con acqua.
2. Ruotare la testa dosatrice gialla sulla posizione secchio: tirare verso l'alto e spingere verso il basso per riempire un secchio fino a 15 L.
3. Rimuovere eventuali residui prima di applicare la soluzione.
4. Applicare il prodotto e procedere alla pulizia delle superfici utilizzando un panno, una spazzola o un mop.
5. Lasciare asciugare.



EU Ecolabel: NL/020/045





# SURE Cleaner & Degreaser SD

In caso di superfici particolarmente sporche applicare la soluzione e lasciare agire per un paio di minuti prima di strofinare con il panno.

## Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Traslucido Pallido Giallo Liquido  
Odore: Specifico del prodotto  
pH (tal quale): > 11  
pH (in uso): ~ 11  
Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.02

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

## Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

## Compatibilità prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, SURE Cleaner & Degreaser è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine. Non utilizzare su metalli dolci quali alluminio, rame e ottone.

## Informazioni ambientali

La formula di SURE Cleaner & Degreaser è 100% biodegradabile secondo il test OECD 301B

I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004.

SURE Cleaner & Degreaser è certificato Ecolabel (**EU NL/020/045**) come prodotto a basso impatto ambientale.

Il prodotto ha ottenuto la certificazione Cradle to Cradle Gold n. 4284

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario:

- Etichettatura ambientale Ecolabel EU
- Prodotto concentrato e dosato tramite apparecchiatura/sistema di diluizione automatico che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Conforme sia in ambito civile che sanitario al sub-criterio B del criterio premiante "contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio di pulizia" del DM nr 51 del 29.01.2021 :

- Privo di fragranze e coloranti

## Formati disponibili

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Formato
100919510	SURE Cleaner & Degreaser SD 1.4L W3167	SmartDose®

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2021 Diversey, Inc. Tutti i diritti riservati. 05/07/2021 it-IT (K00207)